

# メール (Mac OS X 10.6~10.10)

## アカウントを登録する場合の設定




Dock から [メール] を起動します。

※起動直後に以下の「追加するメールアカウントを選択...」画面が表示された場合は、「その他のメールアカウントを追加...」を選択後、画面右下の [続ける] をクリックし、STEP4 へお進み下さい。




## Step:1

画面左上、メニューバーの [メール] から [環境設定...] をクリックします。



## Step:2

画面左上、[アカウント] をクリックし、画面左下の [+] をクリックします。



## Step:3

[その他のメールアカウントを追加...] を選択し、[続ける] をクリックします。



## Step:4

「メールアドレスを追加」画面が表示されましたら、各項目を入力し、画面右下の「作成」をクリックします。

メールアドレスを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 氏名      | メールの受信者側に表示させる名前を入力 |
| メールアドレス | メールアドレスをすべて入力       |
| パスワード   | メールパスワードを入力         |

## Step:5

同じ画面のまま「アカウントを手動で設定する必要があります」と表示されましたら、画面右下の「次へ」をクリックします。

メールアドレスを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：




## 登録済みアカウント設定の変更



Dock から [メール] を起動します。


### Step:1

画面左上、メニューバーの [メール] から [環境設定...] をクリックします。



### Step:2


画面左上、[アカウント] をクリックし、画面左枠内から設定を確認/変更したいアカウントを選択します。続いて画面右側の [アカウント情報] をクリックし、各項目を確認/変更して下さい。



|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| このアカウントを使用 | チェックする                             |
| アカウントの種類   | POP                                |
| 説明         | 任意 ※メールボックス名と連動                    |
| メールアドレス    | メールアドレスをすべて入力                      |
| 氏名         | メールの受信者側に表示させる名前を入力                |
| 受信用メールサーバ  | インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバ |
| ユーザ名       | メールアドレスをすべて入力                      |
| パスワード      | メールパスワードを入力                        |

## Step:3

画面右側の「詳細」をクリックし、各項目を確認/変更して下さい。





|                            |   |
|----------------------------|---|
| アカウント設定を自動的に検出して管理         | チェックしない<br>※チェックすると、設定が自動的に変更される場合があります |
| 新規メッセージを自動的に受信するときに含める     | チェックする                                  |
| メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除 | 任意                                      |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| ポート                 | 110     |
| SSL を使用             | チェックしない |
| 認証                  | パスワード   |
| セキュリティ保護されていない認証を許可 | チェックする  |


## Step:4

再度 [アカウント情報] をクリックし、「送信用メールサーバ (SMTP)」項目の プルダウンメニューから [SMTP サーバリストを編集...] をクリックします。



## Step:5


画面中央の「アカウント情報」をクリックし、以下を参考に設定を確認/変更します。



|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 説明      | 任意 ※文字を入力すると、直前の画面でプルダウンメニューに表示されます |
| サーバ名    | インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバ |
| TLS 証明書 | なし                                  |

## Step:6

続いて画面中央の「詳細」をクリックし、以下を参考に設定を確認/変更後、画面右下の「OK」をクリックします。






|                     |               |
|---------------------|---------------|
| アカウント設定を自動的に検出して管理  | チェックしない       |
| ポート                 | 587           |
| SSL を使用             | チェックしない       |
| 認証                  | パスワード         |
| セキュリティ保護されていない認証を許可 | チェックする        |
| ユーザ名                | メールアドレスをすべて入力 |
| パスワード               | メールパスワードを入力   |

## Step:7


以下画面に戻りましたら、[送信用メールサーバ (SMTP)] の項目を確認/変更の上、画面左上の赤い丸ボタンをクリックし、「アカウント」画面を閉じます。



|                  |   |
|------------------|---|
| 送信用メールサーバ (SMTP) | インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバと、該当メールアドレスの組み合わせを選択 |
| このサーバのみを使用       | チェックする  |

## Step:8

設定を変更された場合は以下のような画面が表示されますので、[保存] をクリックして下さい。



以上で完了です。設定変更後はメールの送信と受信が可能かどうかをお試し下さい。