

Microsoft Outlook 2013

アカウントを登録する場合の設定



Microsoft Outlook 2013 を起動する。


Step:1

はじめて Outlook 2013 を起動した場合には、[Microsoft Outlook 2013 へようこそ] 画面が表示されますので、[次へ] をクリックします。



Step:2

「はい (Y)」にチェックが入っている事を確認し、「次へ」をクリックします。



Step:3

[自動アカウント セットアップ]画面が表示されるので、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする]にチェックをして、[次へ]ボタンをクリックする。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eij Yasuda

電子メール アドレス(A):
例: eij@contoso.com

パスワード(P):
パスワードの再入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

Step:4

「POP または IMAP」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

Step:5

以下のように設定し、右下の[詳細設定]ボタンをクリックする。



名前	メールの受信者側に表示させる名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
アカウントの種類	POP3
受信メール (POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
送信メール (SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックしない

Step:6

「インターネット電子メール設定」ウィンドウが開きましたら、「送信サーバ」タブをクリックします。表の様に設定を行い、「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

送信サーバ (SMTP) は認証が必要 (Q)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログインする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする (I)

OK キャンセル

送信サーバ (SMTP) は認証が必要	チェックを入れる
受信サーバと同じ設定を使用する	選択する

Step:7

表の様に設定を行いましたら、[OK] ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバ (POP3) (I): 995 標準設定 (D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバ (SMTP) (O): 587

使用する暗号化接続の種類 (C): なし

サーバーのタイムアウト (T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く (L)

サーバーから削除する (R) 14 日換

【削除済みアイテム】から削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

受信サーバ (POP3)	995
このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)	チェックを入れる
送信サーバ (SMTP)	587

Step:8

「アカウントの追加」ウィンドウに戻りましたら、「次へ」をクリックして下さい。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y):
電子メール アドレス(E):
パスワード(P):

サーバー情報
アカウントの種類(A):
受信メール サーバー (I):
送信メール サーバー (SMTP)(O):

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データファイル(W)
 既存の Outlook データファイル(X)

メールサーバーがセキュリティーで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

Step:9

「全てのテストが完了」した事を確認して、「閉じる」をクリックして下さい。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信	完了

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

Step:10

「完了」をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) 完了 キャンセル

以上で設定が完了になります。

登録済みアカウント設定の変更



Microsoft Outlook 2013 を起動する。

Step:1

「ファイル」タブをクリックします。



Step:2

「アカウント設定」→「アカウント設定」とクリックして下さい。「アカウント設定」ウィンドウが開きます。



Step:3

設定変更を行うアカウントを選択し、「変更」をクリックして下さい。「アカウントの変更」ウインドウが開きます。



Step:4

インフォメーションカードを参照し、表の様に入力後、右下の「詳細設定」ボタンをクリックします。



名前	メールの受信者側に表示させる名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
アカウントの種類	POP3
受信メール (POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
送信メール (SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックしない

Step:5

「インターネット電子メール設定」ウィンドウが開きましたら、「送信サーバ」タブをクリックします。表のように設定を行い、「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

送信サーバ (SMTP) は認証が必要 (O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログオンする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (B)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする (I)

OK キャンセル

送信サーバ (SMTP) は認証が必要	チェックする
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する

Step:6

表のように設定を行いましたら、[OK] ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバ (POP3) (I): 995 標準設定 (D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバ (SMTP) (O): 587

使用する暗号化接続の種類 (C): なし

サーバーのタイムアウト (T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く (L)

サーバーから削除する (R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

受信サーバー (POP3)	995
このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)	チェックを入れる
送信サーバー (SMTP)	587

Step:7

「アカウントの追加」ウィンドウに戻りましたら、「次へ」をクリックして下さい。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください

ユーザー情報
名前(Y):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I):
送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合は、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認をお願いします。

アカウント設定のテスト(T)
 【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

Step:8

「全てのテストが完了」した事を確認して、「閉じる」をクリックして下さい。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。【閉じる】をクリックして続行してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

Step:9

「完了」をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) 完了

以上で設定が完了になります。