

Microsoft Outlook 2007

アカウントを登録する場合の設定



Outlook 2007 を起動する。


Step:1

初めて Outlook 2007 を起動した場合、ウィザード画面が表示されるので、[次へ]ボタンをクリックする。



Step:2

[電子メール アカウント]画面が表示されるので、[はい]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックする。



Step:3

[自動アカウント セットアップ]画面が表示されるので、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする]にチェックをして、[次へ]ボタンをクリックする。

新しい電子メール アカウントの追加

自動アカウント セットアップ

名前(Y):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):
インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。

サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

Step:4

[電子メール サービスの選択]画面が表示されるので、[インターネット電子メール]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックする。

新しい電子メール アカウントの追加

電子メール サービスの選択

インターネット電子メール(I)
POP、IMAP、または HTTP サーバーに接続して、電子メール メッセージの送受信を行います。


Microsoft Exchange(M)
Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。

その他(O)
以下に表示されている種類がサーバーに接続します。
Outlook Mobile Service (テキストメッセージング)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

Step:5


以下のように設定し、右下の[詳細設定]ボタンをクリックする。



名前	メールの受信者側に表示させる名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
受信メール (POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール (POP) サーバ
送信メール (SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール (SMTP) サーバ
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックしない

Step:6

[送信サーバー]タブをクリックし、以下のように設定する。



送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックを入れる
受信サーバーと同じ設定を使用する	選択する

Step:7

[詳細設定] タブをクリックし、以下の設定をし、[OK] ボタンをクリックする。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) (D): 110 標準設定 (D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバー (SMTP) (O): **587**

使用する暗号化接続の種類 (C): なし

サーバーのタイムアウト (I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く (L)

サーバーから削除する (R) 14 日後

削除済みアイテムから削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

送信サーバー (SMTP)	587
---------------	-----

Step:8

[インターネット電子メールの設定] 画面に戻るので、[次へ] ボタンをクリックする。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前 (N):

電子メール アドレス (E):

サーバー情報

アカウントの種類 (A): POP3

受信メール サーバー (R):

送信メール サーバー (SMTP) (O):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名 (U):

パスワード (P):

パスワードを保存する (S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください。

アカウント設定のテスト

この画面内で情報を入力したら、アカウントのテストを行うことも可能です。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト (T)

詳細設定 (D)

< 戻る (B) **次へ (N) >** キャンセル

Step:9

[セットアップの完了]画面が表示されるので、[完了]ボタンをクリックする。



以上で設定が完了になります。

登録済みアカウント設定の変更



Outlook 2007 を起動する。


Step:1

メニューバーの「ツール(T)」から「アカウント設定(A)」を選択します。




Step:2

「アカウント設定」の画面で、「電子メール」タブを選択します。



Step:3


「インターネット電子メール設定」の画面が、以下のように設定し、右下の[詳細設定]ボタンをクリックする。



名前	メールの受信者側に表示させる名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
受信メールサーバー (POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバ
送信メールサーバー (SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバ
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックをする
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックしない

Step:4

[送信サーバー]タブをクリックし、以下のように設定する。



送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックする
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する

Step:5

[詳細設定] タブをクリックし、以下の設定をし、[OK] ボタンをクリックする。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(R): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q): **587**

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

削除済みアイテムから削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

送信サーバー(SMTP)

587

Step:6

[インターネット電子メールの設定] 画面に戻るので、[次へ] ボタンをクリックする。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(R):
送信メール サーバー (SMTP)(Q):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):
パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うこともできます。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(D)

詳細設定(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

Step:7

[セットアップの完了] 画面が表示されるので、[完了] ボタンをクリックする。

新しい電子メール アカウントの追加

セットアップの完了

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) **完了**

以上で設定が完了になります。