Windows メール

アカウントを登録する場合の設定



※画像は参考です。メニュー内のメールアプリの位置は画像と違う場合があります。

Step:1

[アカウント]をクリックし、[アカウントの追加]をクリックする。



Step:2

ポップアップで出てきた画面で[詳細設定]をクリックする。

アカウント	の追加	×
0	Outlook.com Outlook.com、Live.com、Hotmail、MSN	
0	Office 365 Office 365、Exchange	
G	Google	
\square	iCloud	
	その他のアカウント POP、IMAP	
≎	詳細設定	

Step:3 _____

§項目を入力し、[サインイン]をクリックする。	
アカウントの追加	×
インターネット メール アカウント	
メール アドレス	
RUCE ADDRESS &	
ユーザー名	
al average set	ר
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc	-
パスワード	
•••••	
アカウント名	
メールソフト上はここに入力した名前で表示されます。	ר
 この名前を使用してメッセージを送信	_
ここに入力した名前でメールが送信されます。(差出人名)	
受信メール サーバー	
mail.hocoroco.ne.jp:995:1	
アカウントの種類	
POP3	
- メールの送信 (SMTP) サーバー	
mail.hocoroco.ne.jp:587:1	
✓ 送信サーバーには、認証が必要です	_
✔ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	
✓ 受信メールには SSL が必要	
✓ 送信メールには SSL が必要	
✓ サインイン × キャン	ッセル

メールアドレス	メールアドレスを入力
ユーザー名	メールアドレスを入力
パスワード	メールパスワードを入力
アカウント名	メールソフト上で表示される名前です。自由に入力できます。
この名前を使用してメッセージを送信	ここに入力した名前でメールが送信されます。自由に入力できます。
受信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバの後ろにスペースを空けず[:995:1]とつけ加えて入力
アカウントの種類	POP3
メールの送信(SMTP)サーバー	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバの後ろにスペースを空けず[:587:1]とつけ加えて入力
送信サーバーには認証が必要です	チェックを入れる
送信メールに同じユーザー名と パスワードを使用する	チェックを入れる
受信メールには SSL が必要	チェックを入れる

チェックを入れる

Step:4

[完了]をクリックして設定終了です。



※画像は参考です。メニュー内のメールアプリの位置は画像と違う場合があります。



メールを起動する。



Step:1

変更したい項目を入力し[メールボックスの同期設定を変更]をクリックする。

アカウントの設定				
■ アカウントの設定				
🖂 han að störaus				
ユーザー名				
the second second				
パスワード				
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー				
	•			
 メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 				
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。]			
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。 保存	キャンセル			

メールアドレス	この項目を変更したい場合は新規でアカウント登録が必要です。
ユーザー名	この項目を変更したい場合は新規でアカウント登録が必要です。
パスワード	メールパスワード
アカウント名	メールソフト上で表示される名前です。自由に入力できます。

Step:2

[メールボックスの詳細設定]をクリックする。

アカウントの設定 ×		
テストの同期設定		
新しいメールをダウンロードする頻度		
使用状況に応じて ~		
現在の同期間隔: 2 時間ご と		
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする		
ダウンロードするメールの期間		
過去 3 か月間 ~		
この名前を使用してメッセージを送信		
27 A		
同期オプション		
メール		
(オン		
メールポックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報		
完了 キャンセル		

Step:3 _____

各項目を入力し[完了]ボタンをクリックすれば変更完了。

アカウントの設定 ×		
テストの同期設定		
新しいメールをダウンロードする頻度		
(使用状況に応じて ~)		
1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とバッテリーを節約します。		
現在の同期間隔: 毎日		
✔ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする		
ダウンロードするメールの期間		
غرر م		
この名前を使用してメッセージを送信		
F 1		
同期オプション		
メール		
() オン		
受信メール サーバー		
mail.hocoroco.ne.jp:995:1		
送信 (SMTP) メール サーバー		
mail.hocoroco.ne.jp:587:1		
✔ 送信サーバーは認証が必要		
✔ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う		
✓ 受信メールに SSL を使う		
✓ 送信メールに SSL を使う		
完了 キャンセル		

受信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバの後ろにスペースを空けず[:995:1]とつけ加えて入力
送信(SMTP)メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバ の後ろにスペースを空けず[:587:1]とつけ加えて入力
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メール送信に同じユーザー名と パスワードを使う	チェックを入れる
受信メールに SSL を使う	チェックを入れる
送信メールに SSL を使う	チェックを入れる