Windows メール

アカウントを登録する場合の設定



Windows メールを起動する。

Step:1

[ツール]をクリックし、[アカウント]をクリックする。



Step:2

[追加]ボタンをクリックする。



アカウントの種類の語 通知するアカウ	1択 フントの種類を選択してください		
	モデメール アカウント		
12	ニュースグループ アカウント		
din 1			
アカウントのセッ	トアップに必要な情報		

[電子メールアカウント]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックする。

Step:4

[表示名]の欄に任意の名前を入力して、[次へ]ボタンをクリックする。

8.81					
17×	-ルを送信すると(きに、名相が (是出人) のフ	ィールドに表示されます	「. 表示する	
Gen C	N/UCCCEV4				
	表示名(0):				
		例: Taro Chofu			
	-1.7+0%60	信却について			
and		Aller Aller			

表示名

メールの受信者側に表示させる名前を入力

Step:5

[電子メールアドレス]の欄に電子メールアドレスを入力して、[次へ]ボタンをクリックする。

9		
インターネット電子メール アドレス		
電子メールのアドレスは、悩のユーザーがあなたに電子メールを	送信するために使います。	
電子メール アドレス(E) 例: t-chofu@microsoft.com		
<u> 電子メール アカウントの情報について</u>		
	(A/B)	キャンセル

電子メールアドレス

メールアドレスを入力

Step:6

以下のように設定し、[次へ]ボタンをクリックする。

,	-
電子メール サーバーのセットアップ	
受信メール サーバーの種類(S)	
POP3	
受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):	
mail.hocoroco.ne.jp	
送信メール (SMTP) サーバー名(<u>O</u>):	
mail.nocoroco.ne.jp	
▼ 送信サーバーは認証が必要(⊻)	
電子メール・サーバーの情報について	
	次へ(N) キャンセル

受信メールサーバーの種類	POP3
受信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバ
送信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバ
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる

Step:7 以下のように設定し、[次へ]ボタンをクリックする。

			-
インターネットメールログ	עדי		
インターネット サー してください。	ビス・プロバイダから提供され	たユーザー名およびパスワードを入	7
ユーザー名(点):	an under 11 dager	tra p	
			7
7(X)=F(E):	シロワードを保存	इ.ङ.(<u>M</u>)	
		_	
		(二次へ(50)	キャンセル

ユーザー名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる

以上で設定が完了になります。

登録済みアカウント設定の変更



Windows メールを起動する。

Step:1

[ツール]をクリックし、[アカウント]をクリックする。



Step:2

設定変更を行うアカウントを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックする。

X-1.	n isto(a)
	HUR	(8)
ニュース マイクロソフト コミュニティ (反定) msnews.microsoft.com	70/5	°∢(E
ディレクトリ サービス	 ・ ・	KÆ(0
	インボー	۲(I)
	エクスポー	- 1- (E
	機動の設	٤ (٤)

Step:3

[全般]タブを選択し、以下のように設定されているか確認する。

			_
ユーザー情報 ――			
名前(N):	Management Taxa		
会社(<u>Q</u>):			
電子メール アドレス(と	(): •••••••••••••••••	policies (p	
返信アドレス(Y):			
2 メールの受信時および	問期時にこのアカウン	/トを含める(I)	

電子メールアドレス	メールアドレスを入力
メールの受信時および 同期時にこのアカウントを含める	チェック

Step:4

[サーバー]タブをクリックし、以下のように設定されているか確認する。 続けて送信メールサーバーの[設定]ボタンをクリックし内容を確認する。

. taro_s©aa2.so-net.ne.jp プロパティ	
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバー情報	
受信メール・サーバーの種類(M): POP3	
受信メール (POP3)(1):	
送信メール (SMTP)(U):	
受信メールサーバー	
ユーザー名(A):	
バスワード(P):	
☑ /(スワードを保存する(W)	5
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオ	>する(S)
送信メール サーバー	
20サーバーは認証が必要(V)	(E(E)
OK *	*ンセル 通用(A)

受信メールサーバーの種類	POP3
受信メール(POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバ
送信メール(SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバ
ユーザー名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
このサーバーは認証が必要	チェックを入れ、[設定]ボタンをクリックし Step5 へ

Step:5 _____

送信メールサーバーウィンドウの内容を確認し[OK]ボタンをクリックする。

送信メール サーバー	6				
ログオン情報 一		受信メ-	ールサーバー	-と同じ設定を使用する	- チェックを入れる
● 受信メール サー	バーと同じ設定を使用する(U)				
◎ 次のユーザー名と	とパスワードでログオンする(0)				
ユーザー名(E):					
/(スワード(P):					
	⑦パスワードを保存する(W)				
□セキュリティで	保護されたバスワード認証でログオンする(S	s)			
	0K = ====				
	(++>_)				
Stopic	•				
step:					

Column 1

[詳細設定]タブをクリックし、内容を確認し[OK]ボタンをクリックする。 62

全般 サーバー 接続 セキュリティ 目前組役定	送信メール(SMTP)	587
サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U) このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)		
受信メール (POP3)(I): 110 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) サーバーのタイムアウト 短い		
■次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(<u>B</u>) 60 ★ KB ■次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(<u>B</u>) 60 ★ KB ==========================		
 □ サーバーから削除する(B) □ [ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M) 		
OK 年+ンセル 漁用(A)		

以上で設定が完了になります。