Windows 10 接続設定方法

テンフィートライトのインターネットシステムでは、マンション共用部機器からお客様宅内の機器に対し、 インターネットに接続するために必要な情報が自動的に割り当てられます。 そのため、インターネットに接続するための ID やパスワードを設定する必要はありません。

新しいパソコンや、インターネットに接続するための ID やパスワードが設定されていないパソコンであれば、 備え付けの LAN 端子とパソコンを LAN ケーブルで接続するだけでインターネットに接続可能です。

パソコンに、職場/学校/他社インターネットサービスプロバイダ等へ接続するための設定が残っているために マンション内でインターネットに接続できない場合は、以下の手順にてマンション内でご利用頂くためのネッ トワーク設定を変更して下さい。

※設定を変更する場合は、変更前の設定を必ずメモに控えて下さい。

Windows 10 の接続設定方法

2. 次に、



『ネットワークと共有センター』をクリックして下さい。

『スタート』 をクリックして下さい。次に、『設定』をクリックして下さい。

← 922			-	
命 未一ム	状態			
設定の検索の	ネットワークの状態		ヘルプを表示	
ネットワークとインターネット	ਯ⊕	2	フィードバックの送信	
争 状態	4-9₹91- 10fwJocal			
早 イーサネット	インターネットに接続されています 制限付きのデータ通信プランをお使いの場合は、このネットワークを従量			
タイヤルアップ 8 VPN	制護金接機に認定するか、またはその他のフロバアイを変更できます。 接続プロパティの変更			
予 デ−9使用状況	利用できるネットワークの表示			
⑦ プロキシ	ネットワーク設定の変更			
	アダブターのオブションを変更する ネットワークアダブターを表示して弾統設定を変更します。			
	共有オブション 接続売のネットワークについて、共有するものを推定します。			
	▲ ネットワークのトラブルシューティング ツール ネットワークの問題を診断し、解決します。			
	ネットワークのプロパティを表示			
	Windows ファイアウォール			
	ネットワークと共有センター			
	ネットワークのリセット			



4. 『プロパティ』 をクリックして下さい。

🙀 ネットワークと共有センター				- 🗆 🛛
← → · ↑ ★ ネットワー	クとインターネット > ネットワー	クと共有センター	- U-U-1/	パネルの検索
コントロール パネル ホール	💚 イーサネットの状態			×
ファダブターの設定の変更 共有の詳細設定の変更 メディア ストリーミング オブション	全般 接続 IPv4 接続: IPv6 接続: メディアの状態: 期間: 速度: 詳細(E)		インターネット ネットワーク アクセスなし 有効 07:36:58 100.0 Mbps	ーネット ネット いは、ルーターまたは
関連項目 Windows Defender ファイアウォー ル インターネット オプション	動作状況	ita — 😼	受信	関する情報を入手し ―
	バイト:	129,324,460 無効にする(D)	2,517,131,044 診断(G)	
			閉じる((C)

5.『インターネットプロトコルバージョン 4』 をクリックし選択表示させ、『プロパティ』をクリックして下さい。

接続	♀ イーサネットのプロパティ	
IPv4 接	ネットワーク	
IPv6 接	按结办士注.	
メディア	接続の方法:	
期間:	Realtek PCIe GBE Family Controller	
速度:	構成(C	.)
詳	この接続は次の項目を使用します(O):	
	Microsoft ネットワーク用クライアント	1
	■ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有	- 1
動作状況-	🗹 🐙 QoS パケット スケジューラ	
	✓ 1 インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4)	
	Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol	
	☑ ▲ Microsoft LLDP プロトコル ドライバー	
バイト	✓ ▲ インターネット プロトコル パージョン 6 (TCP/IPv6)	
	<	>
💭 วีก เชื่	インストール(N) 削除(U) プロパティ	(R)
· / _/	説明	
	伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル。相互接続されたさまざ	まな
	ネットワーク間の通信を提供する、 既定のワイド エリア ネットワーク フ ルです。	כאם

6. 『IP アドレスを自動取得する』、『DNS サーバーを自動取得する』を選択し、『OK』をクリックして下さい。



7.「ネットワークと共有センター」の画面で、『新しい接続またはネットワークのセットアップ』をクリック して下さい。

		インドノーノリハ窓	5
	ネットワークと共有センター		×
エントロール パキルホーム 基本ネットワーク情報の支示と接続のセットアップ アグラーの設定の変更 アクティカキットワークの情報の支示と接続のセットアップ アグラーの設定の変更 アクサイカキットワークの支示 メディアストリーニジグガガッシ アクセンの運転: インターネット アメリーニジグガガッシ アクセンの運転: インターネット アメリーニジグガガッシ アクセンの運転: インターネット アメリーニジグガガッシ アクセンの運転: インターネット アメリーニジグガガッシ アクセンの運転に使いたっていた。 アメリーンジグガジッシ アクセンシークの空レーシック アメリーンジグガジッシ アクセンシークの空レーシック アメリーンジグガジッシ アクセンシークの空レーシック アメリーンシグの時間を訪知し、解決します。 アクレーシックの運転を訪知し、解決します。 アメリーンシグローン アグラークのトブブレンコーティング ツール ネットワークの時間を訪知し、解決します。 アントワークのロックレーン アクローン アクトワークのロックレーン アクレーシックの運転を訪れて、ディングワール ネットワークの日ブレックーレーン アントワーク・ アグワークのトブブレックリーン アクトワークのビックリーク アクレーシックレーシー アクトワークのレーン アクレーシー アクトワークのビックリーク アクレーシー アクーク・ アクローン アクーク・ アクレーシー アクリーク・ アクレーシン アクリークシーク アクローシー アクークので見上 アクローシーシン アクークので見上 アクローシー アクークので見上 アクローシー アクークシーク アクローシ		ットロークンインタースット 5 スットロークン共有ヤンター こ パ コントロール パスルの地帯	
コントロール パネル ホーム ビー・サイナ ワンド 相応 (DK ACL) (DK AC	1	基本ないトワーク情報のまごと接続のセットアップ	_
P777-00世空の変更 来初の評場に変立の変更 水ゲイフストリージグオブッコン ドメインネットワーク マクセスの健康: インターネット アクセスの健康: インターネット アクセスの健康: インターネット アクセスの健康: インターネット マークスット マークスット アクセスの健康: インターネット マークスット アクセスの健康: インターネット マークスット アクセスの健康: インターネット アクセスの健康: インターネット アクレン・クリン・アクリ マーク、シーク・フリン・フリン・フリン・フリン・フリン・フリン・フリン・フリン・フリン・フリン	コントロール パネル ホーム	空本・ハーフ フィータのま元 アクティブななットワークの表示	
ま第の詳細語変の変更 totwacea F792.20世期: 1/27-25): FX/17 3-917-2 FX/17 3-917 FX/17 3-917 FX/17 3-91 FX/1	アダプターの設定の変更	77717@r/F7-70g/	
オットワーク設定の変更 ・シットワーク設定の変更 ・シットワーク設定の変更 ・シットワーク設定の変更 アクセスポイントをセットアップします。あるいは、ルーターまたは アクセスポイントをセットアップします。または、トラブルシューテイングに関する情報をしみまします。 Numbers Defender ファイアウォー ・ ・ソリワークの内容理Eを認知して作成します。または、トラブルシューテイングに関する情報をしみまします。 ・ アメーワークの内容理を認知して作成します。 ・ アメーワークのトラブルシューティング ソール ネットワークの同間温を診断し、解決します。 ・ アメーワークのトラブルシューティング ソール ネットワークの可知/ディモを表示 ・ アメーワークの「ブリンクーティング ソール ネットワークのブロパディモを表示 ・ アメーワークのブロパディモを表示 ・ アメータークの「アメーター」 ・ アメーターの問題を診断し、解決します。 ・ アメータークのブロパディモを表示 ・ アメータークのブロパディモを表示 ・ アメータークのブロパディモを表示 ・ アメータークのブロパディモを表示 ・ アメータークのブロパディモを表示 ・ アメータークのブリア・フッシー ・ * ・ * ・ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	共有の詳細設定の変更 メディア ストリーミング オブショ	10fw.local アクセスの種類: インターネット キッ ドメイン ネットワーク 接続: U イーサネット	
	///////////////////////////////////////		
		ネットワーク設定の変更	-
P2や2 ポイントをセットアップにます。 M型のトラブルシューティング ホットワークの問題を診断して停催します。 ホットワークの問題を診断して停催します。 ホットワークの問題を診断して停催します。 ホットワークの問題を診断して停催します。 ホットワークの同題を診断して停催します。 ホットワークの同題を診断し、帰決します。 ホットワークの可見/「ケィを表示 Windows 7m4 PPコ+Ⅱ If インターネットトに接続します をクリックし、 「次へ ケクリックして マントロール ボットワークととソターキット ネットワークとたメットワークと未著センター ・ ・		新しい接続またはネットワークのセットアップ フロードハント、フィーロックフィン、あんは VPIN 接続をセットアップします。あるいは、ルーターま	たは
		アクセス ポイントをセットアップします。	
the answer of the answ		1日期のトラブルシューティング	
ル イソターネットオブション ・	関連項目 Windows Defender ファイフ	ネットワークの問題を診断して修復します。または、トラブルシューティングに関する情報を入 ます。	、手し
インターネットオブション	JL		
ぜ 接続先のネットワークについて、共有するものを指定します。 ▲ ネットワークのトラブルシューティング ツール ネットワークのブロパティを表示 Windows ファイアウォーⅡ. 『インターネットに接続します』をクリックし、『次へ』をクリックして ネットワークとインターネット、ネットワークと共有センター マー	インターネットオフション		
		22 接続先のネットワークについて、共有するものを指定します。	
△ ネットワークの問題を診断し、解決します。 ネットワークのプロパティを表示 Windows ファイアウォール 『インターネットに接続します』 をクリックし、『次へ』 をクリックして ネットワークと共有センター ・ ・ * [*] * * * * * * * * * * * * * * * * *		▲ ネットワークのトラブルシューティング ツール	
ネットワークのプロパティを表示 Windows ファイアウォール. 『インターネットに接続します』をクリックし、『次へ』をクリックして キットワークと共有センター ・ ・ ・ ・ ・ * **************************		ネットワークの問題を診断し、解決します。	
Windows ファイアウォール. 『インターネットに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリックして マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ		ネットワークのプロパティを表示	
『インターネットに接続します』をクリックし、『次へ』をクリックして マットワークと共有センター マー・			
『インターネットに接続します』 をクリックし、『次へ』 をクリックして ネットワークと共有センター ネットワークとインターネット、ネットワークと共有センター マ へ 墜 ペ ネットワークとインターネット、ネットワークと共有センター マ へ 墜 ペ ネットワークとインターネット、ネットワークと共有センター マ へ 墜 保続またはネットワークのセットアップ 共有の評細器 メディア ストリー ビ (ソクーネットに接続します) ビ (ソク・ネット) ビ (ソク・ス・アン) ビ (リー・レ (ソク・ス・ソ・レ (リー・レ・レ (リー・レ (リー・		Windows ファイアウォール	
		Windows ファイアウォール	
コントロールパ - □ × アダブターの誘 共有の詳細語 メディア ストリ- - □ × 使 意 接続またはネットワークのセットアップ 接続オプションを選択します (*) 「クラーネットに接続します 10-ドバンド接たはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。 取酒項目 Windows De ル Windows De ル	『インターネッ	Windows ファイアウォール ットに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ	「ックして
コントロールパ - □ × アダブターの該 共有の詳細話 メディア ストリ- ◆ 肇 接続またはネットワークのセットアップ 接続オプションを選択します 「ジターネットに接続します」 ● ジードパンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。 ● 新しいネットワークをセットアップにます。 ● 新しいネットワークをセットアップします。 新山、ネットワークをセットアップします。 新山、ネットワークをセットアップします。 新山、ホットワークをセットアップします。 新山、ホットワークをセットアップします。 新山、ホットワークをセットアップします。 新山、ホットワークをセットアップします。 新山、ホットワークをセットアップします。	『インターネッ ネットワークと共有センター	Windows ファイアウォール ットに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ー ロ	ックして
 アダブターの設 デダブターの設 注意続大プションを選択します 送続大プションを選択します (シワーネットに接続します カードバンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。 新しいネットワークをセットアップによるインターネットへの接続を設定します。 新しいネットワークをセットアップします。 範疇に接続します 新しいルーターまたはアクセスボイントをセットアップします。 範疇に接続します 敵場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。 	『インターネッ ネットワークと共有センター → 、 ↑ 💆 « ネッ	Windows ファイアウォール ットに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ー ロ ットワークとインターネット 、 ネットワークと共有センター 、 る コントロール バネルの検索	
 共有の詳細語 メディア ストリー 接続オプションを選択します アクラーネットに接続します	『インターネッ ネットワークと共有センター → - ↑ 望 « ネッ	Windows ファイアウォール ットに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ - ロ ットワークとインターネット 、ネットワークと共有センター 、 ひ コントロール パネルの検索 - ロ	リックして × ×
メディアストリ- 技校ポイプジョンを送びします パングーネットに接続します カーードハンドまたはダイヤルアップによるインクーネットへの接続を設定します。 新しいネットワークをセットアップする 新しいルーターまたはアクセスポイントをセットアップします。	『インターネッ ネットワークと共有センター → ・ ↑ 型 « ネッ コントロール パ アダブターの談 ← 望 接	Windows ファイアウォール y トに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ー ロ ットワークとインターネット 、ネットワークと共有センター 、 む コントロール バネルの検索 ー ロ 産続またはネットワークのセットアップ	レックして × × ×
ビンターネットに接続します プロードバンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。 ジェ 新しいネットワークをセットアップする 新しいルーターまたはアクセス ポイントをセットアップします。 Windows De ル Yundows De	『インターネッ ネットワークと共有センター → · ↑ 壁 « ネッ コントロールパ アダブターの設 共有の詳細語	Windows ファイアウォール y トに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ー ロ ットワークとインターネット > ネットワークと共有センター vo コントロール パネルの検索 - ロ 愛続またはネットワークのセットアップ	リックして × × ×
 アロードバンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。 新しいネットワークをセットアップする 新しいルーターまたはアクセスボイントをセットアップします。 販売項目 Windows De ル いたのカイヤ 	【インターネッ ネットワークと共有センター → → ↑ 型 « ネッ コントロールパ アダプターの設 共有の詳細影 メディア ストリー 接続	Windows ファイアウォール y トに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ー ロ ットワークとインターネット 、ネットワークと共有センター 、 意続またはネットワークのセットアップ 売オプションを選択します	リックして × × ×
 新しいネットワークをセットアップする 新しいルーターまたはアクセスポイントをセットアップします。 範疇に接続します 歌場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。 Windows De ル から、カーレ 	『インターネッ ネットワークと共有センター → → ↑ 壁 « ネッ コントロールパ アダブターの設 共有の詳細部 メディア ストリー 接続	Windows ファイアウォール y トに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ットワークとインターネット > ネットワークと共有センター vo コントロール パネルの検索 ー ロ 意続またはネットワークのセットアップ 売オプションを選択します	リックして ⁻ × ×
マティントをセットアップします。 酸速項目 Windows De ル	【インターネッ ネットワークと共有センター → ↑ ↑ ♥ « ネッ コントロールパ アダプターの設 共有の詳細語 メディア ストリー 接続	Windows ファイアウォール y トに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ー □ phワークとインターネット 、ネットワークと共有センター 、 ご コントロール パネルの検索 ー □ 養続またはネットワークのセットアップ 売オプションを選択します 2/29-ネットに接続します 70-F/(2)ドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。	リックして × ×
関連項目 Windows De ル くいわったし	『インターネッ ネットワークと共有センター → ・ ↑ 壁 « ネッ コントロールパ アダブターの設 共有の詳細部 メディア ストリー 接続	Windows ファイアウォール y トに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ットワークとインターネット > ネットワークと共有センター vo コントロール バネルの検索 =	ックして ⁻ × ×
Windows De Ju	 『インターネッ ネットワークと共有センター → ・ ↑ 望 « ネッ コントロールパ アダブターの設 共有の詳細語 メディア ストリー 	Windows ファイアウォール y トに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ー □ ットワークとインターネット 、ネットワークと共有センター 、 ひ コントロール パネルの検索 ー □ 養続またはネットワークのセットアップ 売オプションを選択します 2000 1000 デロードパンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。 新しいネットワークをセットアップをス 新しいトーターまたはアクセス ポイントをセットアップします。	ックして × ×
	 『インターネッ ネットワークと共有センター → ↑ 型 « ネッ コントロールパ アダブターの設 共有の詳細部 メディア ストリー 接続 関連項目 	Windows ファイアウォール y ト に接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ットワークとインターネット > ネットワークと共有センター 0 コントロール パネルの検索 毎続またはネットワークのセットアップ ホイプションを選択します ● 12/20-ネットに接続します カードパンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。 ● 新しいネットワークをセットアップをセットアップします。 ● 新品に接続します ● 新品になります ● 新品になりため、ポイントをセットアップします。	>> × ×
4 104 - 7 00 K	 『インターネッ ネットワークと共有センター → ・ へ 望 « ネッ コントロールパ アダブターの設 共有の詳細路 メディア ストリー 酸速項目 Windows De 	Windows ファイアウォール タトトに接続します』 をクリックし、 『次へ』 をクリ ー □ ットワークとインターネット 、ネットワークと共有センター 、 ひ コントロール パネルの検索 ー □ 養続またはネットワークのセットアップ 売オプションを選択します	リックして × ×

次へ(N) キャンセル

9. 『既にインターネットに接続しています』を表示されていることを確認し、『キャンセル』をクリック して下さい。 - 🗆 X

➡ ネットワークと共有センター

VI. 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	1077					
\rightarrow \rightarrow \uparrow	🕎 « ネットワークとインターネット > ネットワークと共有センター 🗸 🗸	õ	-סאעב	レバネルのヤ	東南	P
コントロール パ アダプターの設	- 🐠 インターネットへの接続			-		×
メディア ストリー	既にインターネットに接続しています					
	I	_	٢			
関連項目 Windows De ル	→ 今すぐインターネットを閲覧します(I)					
インターネット:	→ 新しい接続をセットアップします(S)					
					キャン	セル
	ホッドッ-フのフロハリイを 衣が					
	Windows Jad Pht-II.					